

Pořádání domácích turnajů?

Stručné pokyny pro pořádání domácích utkání.

- [Pořádání obecně](#)
- [Časomíra](#)

Pořádání obecně

Před pořádáním

Co dělá trenér?

- Zná **předpis** své soutěže
- Předem zkontroluje, zda má **všechna práva ve FISu**, aby mohl pořádat
- **Zajistí si dostatečný počet pomocníků/dobrovolníků** pro pořádání (dle předpisu soutěže)

Předpisy pro soutěže jsou nahrané od sekretáře na odkazu - [PŘEDPISY 2023_24](#)

Pokud cokoli chybí, řeší to trenér předem se sekretářem (**min 48h předem!**)

Po pořádání

Trenér nechá v **pořadatelské skříni** následující vyplněné **formuláře**:

- Výplata rozhodčím
- Pokud rozhodčí nárokují cestovné:
 - Cestovní náhrady rozhodčím
NEBO
 - Cestovní náhrady rozhodčím za použití prostředků hromadné dopravy

Vzory pro vyplnění formulářů jsou na nástěnce v kumbálu pod tribunou

Na formuláře **NEPSAT čísla účtů**

Pokud chybí nebo byl použitý poslední formulář, trenér informuje **sekretáře**

Praktické informace

Pořadatelská skříň?

Většinu potřeb pro pořádání najdou trenéři v pořadatelské skříni (plechová skříň u vstupu do kumbálu).

☐ Pořadatelská skříň má **kód 621**

Pořadatelská skříň obsahuje:

- Pořadatelské formuláře
- Pásky a další materiál pro použití v nouzi
- Pořadatelské laptopy (chromebooky)

Pořadatelská skříň neobsahuje:

- lékárníčku (umístěná v masérně v kumbálu)
- míčky k pořádání

Pokud chybí cokoliv v lékárně, trenér informuje **sekretáře**

| Šatny

Vždy by měla být vyřešena na vrátnici. Pokud je jakýkoliv problém, řešíme osobně na vrátnici.

| Časomíra a Zvuk

Časomíra je uskladněná v "kamrdlíku" (dozorová místnost v hale).

Klíče od zvuku jsou umístěné v "kamrdlíku".

Časomíra

Zapnutí časomíry

Pokud je časomíra vypnutá, zapíná se klíčem, který je uložený v dozorové místnosti na tabuli u stolu (klíč s mosazným zámečkem). Časomíra se zapne otočením klíče ve spínacím zámku, která se nachází na galerii u VIP Salonku, naproti toaletám (umístění viz foto).



Po otočení klíčem časomíra naběhne do cca 30s v základním nastavení, ve kterém zobrazuje aktuální čas.

Připojení k časomíře

Časomíru je možné ovládat pomocí jakéhokoliv počítače, notebooku, případně tabletu, který je připojený k místní síti bezdrátově nebo kabelem (na pořadatelském stole jsou ethernet zásuvky).

Údaje pro bezdrátové připojení k místní síti:

Wi-Fi SSID: sokol-hala

Heslo: SpolecneKVitezstvi

Ovládání časomíry

Časomíra se ovládá pomocí webové aplikace, která běží na <http://scoreboard.local> (případně <http://192.168.0.104>). Po připojení a zadání uživatelského jména a hesla se zobrazí ovládání časomíry.

Login: sokolvinohrady

Heslo: ScoreSokol2025

Změna režimu

Časomíra má 2 režimy – hodiny a časomíru. Mezi režimy se přepíná pomocí tlačítka nahoře.

Ovládání času

Buď velkým kulatým tlačítkem Start/Stop vpravo nebo pomocí klávesy Mezerník (v nastavení lze zvolit jinou klávesu).

Timeouty

Kliknutím na Timeout (žluté tlačítko) se spustí time pro konkrétní stranu, po doběhnutí by měla zaznít siréna. Čas timeoutu je 30s, lze jej zrušit.

Přestávky

Po doběhnutí času třetiny systém vyzve k zahájení přestávky – jsou zde přednastavené 3 časy (3, 5, 10 minut), případně lze přestávku vynechat úplně.

Vynulování


Tlačítkem Čas na 0 vlevo nahoře vynulujete jen aktuální čas.

Tlačítkem Resetovat vše vynulujete komplet všechno.

Nastavení

V nastavení lze měnit:

- čas třetiny
- zda se odečítá/přičítá (běžně přičítá)
- jakou klávesou budete spouštět/zastavovat čas (běžně Mezerník)
- vypnout/zapnout zobrazení (tj. jestli časomíra opravdu svítí)
- vypnout/zapnout zobrazení setů (běžně zapnuto)



Datový výstup

Časomíra poskytuje datový výstup na endpointu <http://scoreboard.local/json> (příp. <http://192.168.0.104/json>).

Formát datového výstupu je následující:

```
{  
  "match_time_formatted": "00:00",
```

```
"penalty_time_1_guest_formatted": "0:00",  
"penalty_time_1_home_formatted": "0:00",  
"penalty_time_2_guest_formatted": "0:00",  
"penalty_time_2_home_formatted": "0:00",  
"period": 1,  
"score_guest": 0,  
"score_home": 0,  
"sets_guest": 0,  
"sets_home": 0,  
"time_running": false,  
"timeouts_guest": 0,  
"timeouts_home": 0  
}
```

Pro připojení k endpointu je nutné být připojený k místní síti bezdrátově nebo kabelem (na pořadatelském stole jsou ethernet zásuvky).

Údaje pro bezdrátové připojení k místní síti:
Wi-Fi SSID: sokol-hala
Heslo: SpolecneKVitezstvi